

Hoe maak je je eigen nachtvlinderopstelling

Jurriën van Deijk

Je hebt enkel een zachte ondergrond nodig. In een holle weg in Zuid-Limburg is het een uitdaging de stokken de grond in te slaan, al zijn haringen van scheerlijnen daar ook een uitdaging.

Benodigdheden

- 6 x Martens RIO buis grijs Ø 32 mm 1 meter
 - o <https://www.gamma.nl/assortiment/martens-rio-buis-grijs-32-mm-1-meter/p/B302316>
- 1 x Martens T-stuk PVC grijs 3x lijmverbinding 32x32x32 mm
 - o <https://www.gamma.nl/assortiment/martens-t-stuk-pvc-grijs-3x-lijmverbinding-32x32x32-mm/p/B371006>
- 2 x Martens bocht 90° wit 2x lijmverbinding 32 mm
 - o <https://www.gamma.nl/assortiment/martens-bocht-90-wit-2x-lijmverbinding-32-mm/p/B167631>
- 2 x Martens mof PVC wit 2x lijmverbinding 32x32 mm
 - o <https://www.gamma.nl/assortiment/martens-mof-pvc-wit-2x-lijmverbinding-32x32-mm/p/B170703>
- 2 x 1 meter verzinkte (steiger)buis (probeer hem in de winkel meteen in de grijze buis te schuiven om te zien of hij perfect past. Er zijn ook buizen waar wat speling op zit, die zijn minder handig.
 - o <https://www.gamma.nl/assortiment/novidade-steigerbuis-verzinkt-lengte-1000-mm-27-mm/p/B441490>
- Wit laken van 2*2 meter
- Stof voor 9 lusjes voor de verbinding van je laken
- Touwtjes voor de andere verbinding van je laken
- PVC-lijm
- Rubberen hamer om de ijzeren stokken de grond in te slaan. Rubber is handiger zodat je de buizen niet kapot slaat en ze vervolgens niet meer in de buizen passen.

Bouwplan

- Lijm 1 kant van de mof met 2 lijmverbindingen aan de meter buis vast. Doe dit met beide exemplaren aan een andere buis
- Zaag van 2 andere buizen ongeveer 30 centimeter af en lijm hier de 90° bocht op vast
- De twee stukjes van 30 centimeter die je overhoudt kan je gebruiken om je lamp aan te hangen. Om hem goed te laten hangen kan het handig zijn hier een brede gleuf in te veilen.
- De andere 2 meterbuizen kan je laten voor wat het is
- Lijm het T-stuk met 3 lijmverbindingen vast aan diegene met 2 lijmverbindingen. Deze passen mooi in elkaar. Welke hoek je hierbij aanhoudt is een persoonlijke voorkeur. Ik heb 1 fitting vastgemaakt op een buis, en daarbij is het handig om ongeveer een hoek van 45° aan te houden. Als je de lamp(en) er met een snoer overheen wilt hangen dan kan 180° handig zijn.
- Maak vervolgens het laken op maat. Zorg dat het laken aan alle kanten een paar centimeter korter is dan de opstelling breed is. Maak aan de bovenkant en 1 zijkant lusjes. Zorg dat deze breed genoeg zijn om de grijze buizen doorheen te rijgen.
- Maak aan de andere kant touwtjes (ik heb dit op 5 plakken). Zo kan je het laken in de breedte spannen





















